



HighSpeech® - Audioeinstellungen

Audioeinstellungen

Hinweis: Die Audioeinstellungen dienen dazu, das Diktiersystem auf die individuellen Diktiergewohnheiten (z. B. Diktierlautstärke, gewohnter Mikrofonabstand) und die Diktierumgebung einzustellen und damit die Erkennungsleistung schon zu Beginn zu optimieren.



Bitte beachten Sie, dass die Audioeinstellungen pro Arbeitsplatz getrennt für *Diktat mit Ansicht* und *Diktat direkt* vorzunehmen sind.



Zu den Audioeinstellungen gelangen Sie auch direkt über die Diktatoberfläche, indem Sie dieses Symbol anklicken:



Audioassistent


Audioeinstellungen Diktat mit Ansicht:





Hinweis: Ändern Sie nicht wegen jedes kleinen Fehlers die Audioeinstellungen; die Spracherkennung reagiert statistisch. Geben Sie dem System Gelegenheit, Sie kennenzulernen, z. B. durch zehn kurze Diktate.

Audioeinstellungen Diktat direkt



Nach dem Start von *Diktat direkt* liegt eine Diktat direkt-Schaltfläche (Mikrofon mit Pfeil) in der Taskleiste; durch Anklicken der Schaltfläche mit der rechten Maustaste öffnet sich ein Menü. Über *Configuration* stehen verschiedene Einstellungs-Optionen für *Diktat direkt* zur Verfügung.

Zur Verbesserung der Aufnahmequalität und des Erkennungsergebnisses kann bei *Audio Settings* der Audiopegel eingestellt werden; klicken Sie hierzu die *Start*-Schaltfläche an.

Diktat Direkt Configuration

Hotkeys

SpeechMike

Audio Settings

Dictation Window

Audio Settings

Microphone Mikrofon (6- SpeechMike III)

Volume 15

Calibration

Speakers Lautsprecher (6- SpeechMike III)

Durch Anklicken des Pfeils bei *Calibration Details* wird der Einstellungsbereich sichtbar.

3- SpeechMike III (Mikrofon)

Welcome to the microphone calibration wizard

The microphone calibration is done in two steps:

Step 1: please remain silent while the background noise is measured.

Step 2: speak freely or read the displayed text in your normal dictation style while the correct recording level is determined.

Calibration Details

Volume: 15 SNR: 0 Max: 0 Min: 0 Avg: 0

Sofern eine Justierung notwendig ist, wird hier mit Maus/Schieberegler der Wert bei *Lautstärke* z. B. auf 10 gestellt (Standardwert ist beim Philips SpeechMike 15) mit *Manual OK* bestätigt und das Einstellungsmenü mit *OK* verlassen. Der Audiopegel sollte bei *Diktat mit Ansicht* und *Diktat direkt* identisch sein. Abweichungen werden im unteren Bereich des HighSpeech Arbeitsplatzes rot angezeigt. Die Anzeige ist auch dann rot, wenn die Standardeinstellungen nicht bestätigt wird.

Einfach.Besser.Diktieren

datatronic beka technologies GmbH

Am Schürholz 2b 49078 Osnabrück

Tel. 0541-94440-33 Fax: 0541-94440-45

info@digitales-diktat.de www.digitales-diktat.de